

435 Anleitung Hummel-Quilt

Größe ca. 112 x 112 cm

Nähzubehör

- Wollstoff braun 1 m x 140 cm
- Wollstoff dunkelrot 2,3 m x 140 cm
- Volumenvlies 117 cm x 117 cm
- Stickgarn
- Spulengarn
- Nähgarn
- Abtrennbares Stickvlies
- Rollschneider, Lineal, Schneidematte
- Sicherheitsnadeln

PFAFF® Maschinen und Zubehör

- PFAFF® creative™ Näh- und Stickmaschine
- Stickmusterkollektion
Nr. 435 Hummel® Celebrate Nr. 820721-096
- creative™ All Fabric Hoop II 150 x 150 cm Nr. 820889-096
- ¼" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung, Klarsicht für IDT™ Nr. 820881-096
- ¼" Quilt- und Patchworkfuß, für IDT™ Nr. 820541-096
- Ausgleichsfuß Nr. 820676-096
oder Schmalkantenfuß Nr. 8206090-96

Dieses und sonstiges Zubehör finden Sie in unserem PFAFF-Zubehörcatalog, auf unserer Webseite www.pfaff.com oder bei Ihrem nächstgelegenen PFAFF® Fachhändler.

6 mm Nahtzugabe bei allen Maßen inbegriffen.

Zuschnitt

Wolle braun

9 Stück 30 x 30 cm für Quiltquadrate

Wolle, dunkelrot

- 1 Stück 117 x 117 cm für Quiltrückseite
- 2 Stück 10 x 94 cm für lange Trennleisten innen
- 2 Stück 10 x 94 cm für obere und untere Besatzstreifen
- 6 Stück 10 x 26 cm für kurze Trennleisten innen
- 2 Stück 10 x 112 cm für Seitenbesatzstreifen
- 4 Stück 8 x 140 cm für Einfassung

Volumenvlies

1 Stück 117 x 117 cm

Quiltquadrate besticken

- Stellen Sie Ihre PFAFF® creative™ Näh- und Stickmaschine auf Sticken ein. Fädeln Sie Stickgarn als Oberfaden und Spulengarn als Unterfaden ein. Wählen Sie Muster Nr.1 aus der Stickmusterkollektion Nr. 435 Hummel® Celebrate aus. Spannen Sie eines der 30 x 30 cm Quadrate aus brauner Wolle mit einer Lage Stickvlies mittig in den creative™ All Fabric Hoop II ein. Stickern Sie das Muster. Nehmen Sie die Stickarbeit und das Stickvlies aus dem Stickrahmen.
- Stickern Sie 2 weitere Quadrate mit Muster Nr.1 in der gleichen Weise.
- Fahren Sie mit dem Stickern 3 weiterer Quadrate mit Muster Nr. 2, und 3 weiterer Quadrate mit Muster Nr. 7 fort.
- Positionieren Sie das Muster mittig und scheiden Sie jedes bestickte Quadrat auf die Maße 26 x 26 cm zu.




Abbildung 1

Quiltoberseite zusammennähen

- Stellen Sie Ihre Maschine auf Nähen ein. Fädeln Sie Nähgarn als Oberfaden und Unterfaden ein. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung, Klarsicht ein und aktivieren Sie das IDT™ SYSTEM.
- Positionieren Sie die Quiltquadrate entsprechend der abgebildeten Vorlage oder wie gewünscht.

- Gemäß Abbildung 2, heften und nähen Sie die dunkelroten kurzen Trennleisten (10 x 26 cm) an die Quiltquadrate rechts auf rechts an. Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung der kurzen Trennleisten auf. Wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen 2 Reihen, gemäß Abbildung 2.
- Heften und nähen Sie die dunkelroten langen Trennleisten (10 x 94 cm) seitlich der Quiltreihen gemäß Abbildung 3 an. Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung der langen Trennleisten auf.
- Heften und nähen Sie die dunkelroten, obere und untere Besatzstreifen (10 x 94 cm) an die Quiltarbeit rechts auf rechts an. Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung der Besatzstreifen auf.
- Heften und nähen Sie die dunkelroten Seitenbesatzstreifen (10 x 112 cm) an die Quiltarbeit rechts auf rechts an. Bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung der Besatzstreifen auf.



Abbildung 2




Abbildung 3




Abbildung 4





Abbildung 5

Quiltlagen zusammennähen

- Legen Sie die Quiltrückseite auf eine ebene Fläche, mit der linken Seite nach oben. Legen Sie das Volumenvlies auf die Quiltrückseite. Legen Sie die Quiltobenseite auf das Volumenvlies, mit der rechten Seite nach oben.
- Heften Sie die 3 Stofflagen mit Sicherheitsnadeln zusammen. Beginnen Sie dabei von der Mitte aus und arbeiten Sie sich zu den Außenkanten vor.
- Fädeln Sie passendes Garn als Ober- und Unterfaden ein. Setzen Sie den ¼" Quilt- und Patchworkfuß ein und aktivieren Sie das IDT™ SYSTEM. Steppen Sie um die Außenkanten der Quiltquadrate mit einem ¼" Geradstich.
- Versäubern Sie die Kanten der Quiltobenseite mit einem 3-fachen Zickzackstich durch alle Stofflagen.
- Schneiden Sie den Überhang des Volumenvlies und der Quiltrückseite ab.
- Nähen Sie die kurzen Enden der Einfassung zusammen.
- Bügeln Sie die Einfassung links auf links halb längsseitig auf.
- Heften Sie die Einfassung entlang der Außenkante der Quiltrückseite, indem Sie sich an die Schnittkanten halten und den Stoff an jeder Ecke diagonal umschlagen. Nähen Sie dann die Einfassung ab.



- Falten Sie die Einfassung gegen die Vorderseite der Quiltarbeit. Setzen Sie den Ausgleichsfuß oder den Schmalkantenfuß ein und aktivieren Sie das IDT™ SYSTEM. Steppen Sie die Einfassungskante auf die Quiltobenseite mit dem Geradstich.

